

(1) スタートメニューから[コントロールパネル] を選択します。




(2) 表示された[コントロールパネル] の中の[ネットワークとインターネット接続] をダブルクリックします。



(3) ネットワークとインターネット接続] の画面が表示されたら、[コントロールパネルを選んで実行します] の右下の[ネットワーク接続] をクリックします。




(4) [ネットワーク接続] の画面が表示されます。




[ネットワークタスク] から[新しい接続を作成する] をクリックします。

(5) [新しい接続ウィザード] の画面が表示されます。[次へ] ボタンをクリックします。




(6) [ネットワーク接続の種類] の画面が表示されます。




・[接続を手動でセットアップする] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

(7) [準備] の画面が表示されます。




・[接続を手動でセットアップする] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

(8) [インターネット接続] の画面が表示されます。



・[ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する] を選択、[次へ] をクリックします。

(9) 表示された [接続名] の画面を、以下のように設定します。



・[ISP 名] → [NetLaputa] と入力 (※任意の名前でも構いません。) 設定したら、[次へ] ボタンをクリックします。

(10) 表示された[インターネットアカウント情報] の画面を、以下のように設定します。

・[ユーザ名] → ご登録によって異なりますので、下記をご参照下さい。

注) [ユーザ ID] はお客様によって異なりますので、ご登録情報をご確認下さい。

Flets ISDN	XXXXX@ip.netlaputa.com
Flets ADSL	XXXXX@ad.netlaputa.com
B-Flets Basic タイプ	XXXXX@b-base.netlaputa.com
B-Flets ハイパーファミリータイプ 及び 光ネクスト ファミリータイプ	XXXXX@b-f100.netlaputa.com
B-Flets マンションタイプ 及び 光ネクスト マンションタイプ	XXXXX@b-man.netlaputa.com

※ XXXXX は主契約のメールアドレスの@より前の部分と同じです。

主契約のメールアドレスが hanako@netlaputa.ne.jp で、光ネクストマンションタイプの場合、接続 ID のユーザ名には hanako@b-man.netlaputa.ne.jp が入ります。

メールアドレスは主契約と、無償メールアドレス、有償の追加メールアドレスがありますのでご確認ください。

・[パスワード]

NetLaputa にご登録頂いているパスワード(主契約のメールアドレスと同じパスワード)を入力します。

・[パスワードの確認入力]

確認のため、パスワードは 2 回入力します。

・[このコンピュータからインターネットに接続するときは、だれでもこのアカウント名およびパスワードを使用する] → 通常チェックする ※複数の接続アカウントを使い分ける場合はチェックを外します。

・[この接続を既定のインターネット接続とする] → 通常チェックする

※チェックすると、Web ブラウザなどを起動したときに呼び出されるインターネット設定となります。

(11) [新しい接続ウィザードの完了] の画面が表示されます。



・デスクトップにショートカットが必要な場合は[この接続へのショートカットをデスクトップに追加する] にチェックし、[完了] ボタンをクリックします。

(12) 自動的に[NetLaputa への接続] の画面が表示されます。



ユーザ名が正しく入力されていることを確認し、[キャンセル] ボタンをクリックして画面を閉じます。

(13) [ネットワーク接続] の画面に戻りますと、作成した[NetLaputa] がのアイコンが表示されます。以上でインターネット接続設定の作成は完了です。